

CONDIVISIONE FILE WINDOWS 7


COLLEGAMENTO CABLAGGIO:

Connettere le schede di rete dei pc tramite cavo UTP allo Switch/HUB

CONFIGURAZIONE RETE


Impostare indirizzo ip:


Pannello di controllo





Centro Connessioni di rete e Condivisione

Modifica Impostazioni Scheda





Tasto Destro del Mouse Su Connessione alla rete locale LAN, cliccare su Proprietà , Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e cliccare su proprietà






Spuntare Utilizza in seguente indirizzo IP , Inserire i seguenti dati :

su indirizzo IP 192.168.0.X (dove X sta a indicare un numero compreso tra 2 e 253) nella stessa rete non possono esserci due valori identici.


Su Subnet mask 255.255.255.0 (uguale per tutti i pc)

Gli altri campi possono essere lasciati vuoti




MODIFICA NOME PC

Andare sul pannello di controllo cliccare su Sistema



Cliccare su Cambia Impostazioni e cliccare ancora su Cambia



A questo Punto inserire Il gruppo di lavoro FIDAL e un nome Computer ad esempio Francesco-PC

Cliccare su OK, a questo punto sarà necessario il riavvio

(NB non possono esserci due nomi Identici all'interno della stessa rete)

MODIFICARE IMPOSTAZIONI DI CONDIVISIONI:

Andare su pannello di controllo cliccare su Centro di connessioni di rete e condivisione



Cliccare su Modifica impostazioni di condivisione avanzata e modificare il profilo corrente Come Sotto e cliccare su Salva Cambiamenti

Modifica le opzioni di condivisione per diversi profili di rete

Per ogni rete utilizzata dall'utente viene creato un profilo separato. È possibile scegliere opzioni specifiche per ogni profilo.

Domestico o lavoro _____ ▼

Pubblico (profilo corrente) _____ ▲

Individuazione rete _____

Quando è attiva l'individuazione della rete, il computer può individuare altri computer e dispositivi di rete ed è visibile per gli altri computer nella rete. [Che cos'è l'individuazione della rete](#)

- ☒ Attiva individuazione rete
- ☐ Disattiva individuazione rete

Condivisione file e stampanti _____

Quando è attivata la condivisione dei file e delle stampanti, i file e le stampanti condivisi dal computer in uso saranno accessibili agli utenti nella rete.

- ☒ Attiva condivisione file e stampanti
- ☐ Disattiva condivisione file e stampanti

Condivisione cartella pubblica _____

Se la condivisione delle cartelle pubbliche è attiva, gli utenti della rete possono accedere ai file di tali cartelle. [Che cosa sono le cartelle pubbliche](#)

- ☐ Attiva la condivisione per consentire la lettura e la scrittura dei file delle cartelle pubbliche a tutti gli utenti con accesso alla rete
- ☒ Disattiva condivisione cartelle pubbliche (gli utenti che accedono al computer potranno comunque accedere alle cartelle)

Flussi multimediali _____

Se i flussi multimediali sono attivi, gli utenti e i dispositivi nella rete possono accedere alla musica, alle immagini e ai video presenti nel computer. Il computer, inoltre, può trovare contenuti multimediali nella rete.

[Scegliere le opzioni dei flussi multimediali...](#)

Connessioni condivisione file _____

Per proteggere le connessioni di condivisione file, in Windows 7 viene utilizzata la crittografia a 128 bit. Alcuni dispositivi non supportano la crittografia a 128 bit, pertanto devono utilizzare la crittografia a 40 o 56 bit.

- ☐ Usa la crittografia a 128 bit per proteggere le connessioni di condivisione file (scelta consigliata)
- ☒ Abilita condivisione file per dispositivi che utilizzano la crittografia a 40 o 56 bit

Condivisione protetta da password _____

Quando è attiva la condivisione protetta con password, solo coloro che dispongono di un account utente e di una password per il computer possono accedere ai file condivisi, alle stampanti collegate al computer e alle cartelle pubbliche. Per consentire l'accesso anche ad altri utenti, è necessario disattivare la condivisione protetta con password.

- ☐ Attiva condivisione protetta da password
- ☒ Disattiva condivisione protetta da password

 Salva cambiamenti


Annulla

CONFIGURAZIONE SERVER


Andare su Start – Computer

Fare doppio clic sul disco locale C:\


Creare una Cartella di nome SIGMA sotto il disco c:\ cliccando con il tasto destro del mouse in un area vuota della finestra poi nuovo - cartella




Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella SIGMA e selezionare proprietà, cliccare sulla scheda Condivisione, poi su condivisione avanzata, spuntare condividi cartella, cliccare su Autorizzazioni e abilitare Il controllo completo per L'utente Everyone




Cliccare per due volte Ok fino a tornare alle proprietà della cartella SIGMA, cliccare sulla scheda sicurezza e poi su avanzate



Cliccare su Cambia autorizzazioni poi su aggiungi scrivere Everyone e cliccare su controlla Nomi e OK



Spuntare Controllo Completo nella colonna consenti (in automatico si selezioneranno tutte le altre caselle)




Confermare tutto con OK

A questo punto si può inserire il database da utilizzare all'interno della cartella C:\SIGMA\sigma.mdb volendo si possono creare delle sottocartelle con il nome della gare es: C:\SIGMA\LIVORNO180411\sigma.mdb

CONFIGURAZIONE CLIENT


Cliccare su start, tasto destro su Computer e poi su Connetti unità di rete...



Utilizzare il nome unità che viene proposto(in genere Z:) e tramite sfoglia andare a cercare la cartella dove è presente il database sul Server.


NB: se sul server è stata creata una sottocartella di C:\SIGMA selezionare quella

Cliccare su OK



CONDIVIDERE UNA STAMPANTE

Prendendo in considerazione che la stampante sia già configurata e collegata tramite USB, andare su start, dispositivi e stampanti
Cliccare con il tasto destro del mouse sulla stampante da condividere e selezionare **Proprietà stampante**. Andare sulla scheda Condivisione e spuntare **Condividi la Stampante** e scrivere un nome per la condivisione, preferibilmente scegliere nomi corti e senza spazi ad esempio : HP1018




Cliccare su OK

CONNETTERE UNA STAMPANTE CONDIVISA

Andare su start, Dispositivi e stampanti

Cliccare su Aggiungi Stampante di rete e poi selezionare dall'elenco la stampante desiderata e cliccare su avanti, accettare tutti i messaggi successivi fino a ritornare alla schermata delle stampanti.



A questo punto Cliccare con il tasto destro sulla stampante appena installata e selezionare imposta come stampante predefinita.
Come risultato la stampante Avrà una spunta verde sulla sua icona

