

CONDIVISIONE FILE WINDOWS XP


COLLEGAMENTO CABLAGGIO

Connettere le schede di rete dei pc tramite cavo UTP allo Switch/HUB


CONFIGURAZIONE RETE

Impostare indirizzo ip:

Pannello di controllo – Connessioni di rete




Tasto Destro del Mouse Su Connessione alla rete locale LAN, cliccare su Proprietà , Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare su proprietà



Spuntare Utilizza in seguente indirizzo IP , Inserire i seguenti dati :

su indirizzo IP 192.168.0.X (dove X sta a indicare un numero compreso tra 2 e 253) nella stessa rete non possono esserci due valori identici.


Su Subnet mask 255.255.255.0 (uguale per tutti i pc)



Gli altri campi possono essere lasciati vuoti

MODIFICA NOME PC


Andare sul pannello di controllo cliccare su Sistema, poi sulla scheda nome computer e in fine su Cambia



A questo Punto inserire Il gruppo di lavoro FIDAL e un nome Computer ad esempio Francesco-PC

Cliccare su OK, a questo punto sarà necessario il riavvio

(NB non possono esserci due nomi Identici all'interno della stessa rete)




CONFIGURAZIONE SERVER

Andare su Start – Risorse del Computer


Fare doppio clic sul disco locale C:\

Creare una Cartella di nome SIGMA sotto il disco c:\ cliccando con il tasto destro del mouse in un area vuota della finestra poi nuovo - cartella



Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella SIGMA, selezionare Condivisione e Protezione.


Spuntare le caselle come sotto



A questo punto si può inserire il database da utilizzare all'interno della cartella C:\SIGMA\sigma.mdb volendo si possono creare delle sottocartelle con il nome della gare es: C:\SIGMA\LIVORNO180411\sigma.mdb

CONFIGURAZIONE CLIENT


Cliccare su start, tasto destro su Risorse del Computer e poi su Connetti unità di rete...



Utilizzare il nome unita che viene proposto(in genere Z:) e tramite sfoglia andare a cercare la cartella dove è presente il database sul Server.


NB: se sul server è stata creata una sottocartella di C:\SIGMA selezionare quella

Cliccare su OK



CONDIVIDERE UNA STAMPANTE


Prendendo in considerazione che la stampante sia già configurata e collegata tramite USB, andare su start, Stampanti e fax
Cliccare con il tasto destro sulla stampante da condividere e selezionare proprietà, andare sulla scheda condivisione e spuntare condividi la stampante e scrivere il nome da utilizzare in rete, preferibilmente scegliere nomi corti e senza spazi ad esempio : HP1018




Cliccare su OK

CONNETTERE UNA STAMPANTE CONDIVISA

Andare su start, Stampanti e fax Cliccare su Aggiungi Stampante , selezionare stampante di rete



Cliccare su avanti e selezionare la stampante Condivisa da collegare e accettare tutti i messaggi successivi



A questo punto Cliccare con il tasto destro sulla stampante appena installata e selezionare imposta come stampante predefinita.

Come risultato la stampante Avrà una spunta sulla sua icona

